


Application

이메일 사용자 설명서


목차

1. 화면 구성.....	3
1.1 메일 설정	3
1.2 첨부 파일 추가	4
2. 시작하기.....	5
3. 메일 보내기.....	6
3.1 전송 중	6
3.2 전송 결과.....	6
부록.....	8
1. Gmail 설정 방법.....	8
2. 네이버 메일 설정 방법	10

1. 화면 구성



1. 1 메일 설정




- 보내는 사람 입력란 또는 메일 설정 버튼을 선택하여 메일 설정창을 띄운 후, 보내는 사람 정보를 설정합니다.
- 설정화면에서 사용자 메일의 계정 정보와 호스트 서버 정보를 입력한 뒤 적용을 누르면 해당 설정 정보가 저장됩니다. (단, 비밀번호 저장 항목을 체크 해제하면 메일 앱이 종료됨과 동시에 비밀번호 정보가 삭제됨)




Gmail, NAVER mail 설정 방법 - [부록 참고](#)

1. 2 첨부 파일 추가



첨부 파일 추가 버튼을 누르면 파일 다이얼로그가 호출됩니다.




첨부할 파일을 선택한 후 열기 버튼을 누르면 위와 같이 메일의 첨부파일 목록에 첨부한 파일이 추가됩니다. (폴더는 첨부 불가능)

2. 시작하기

- 앱 리스트에서 이메일 앱을 선택합니다.



- 파일 관리자에서 하단의 기능 버튼 중 메일 버튼을 선택합니다.




3. 메일 보내기

메일 설정 완료 시 메일 전송이 가능합니다. 단, 보내는 사람, 받는 사람, 제목을 필수로 입력해야 합니다.

여러 사람에게 메일을 보내고 싶을 경우, ';'로 구분하여 메일 주소를 입력합니다.

ex) abc1@example.com;abc2@example.com


3.1 전송 중



전송 중인 상태에는 위와 같은 다이얼로그가 뜹니다. 다이얼로그가 떠있는 상태에서는 다른 동작을 할 수 없습니다.

3.2 전송 결과

1) 전송 완료



메일 전송이 완료되면 위와 같은 다이얼로그가 뜹니다. 확인 버튼을 누르면 다이얼로그가 닫히고 메일 앱도 종료됩니다.

2) 전송 실패



전송 실패할 경우, 에러 종류에 따라 다이얼로그 메시지가 바뀝니다.

- 네트워크 및 서버정보 오류 : "서버 접속에 실패했습니다."
- 로그인 정보 오류 : "계정 인증에 실패했습니다."
- 전송 제한시간(10초) 초과 : "전송 제한 시간이 초과되었습니다."
- 인코딩 오류 : "메일 인코딩 오류입니다."
- 기타 : "메일 전송이 실패되었습니다."

확인 버튼을 누르면 다이얼로그가 닫히고 메일 앱으로 돌아갑니다.

부록


1. Gmail 설정 방법

1) 메일 정보


Gmail은 일반 비밀번호가 아닌 앱 비밀번호를 사용해야 메일 앱에서의 계정 로그인에 가능합니다.

앱 비밀번호를 사용하기 위해서는 Google 계정이 2단계 인증을 사용하도록 설정해야 합니다.

● Google 계정 2단계 인증 방법



Google 계정 관리 > 보안 > 2단계 인증 에 들어가 2단계 인증을 사용하도록 해줍니다.



- 앱 비밀번호 설정

보안	비밀번호 최종 변경일: 2019. 6. 22.
사용자 및 공유	2단계 인증 사용
결제 및 구독	앱 비밀번호 없음

2단계 인증 후 앱 비밀번호 메뉴를 선택합니다.

< 앱 비밀번호

앱 비밀번호를 사용하면 2단계 인증을 지원하지 않는 기기의 앱에서 Google 계정에 로그인할 수 있습니다.
비밀번호를 한 번만 입력하면 기억할 필요가 없습니다. [자세히 알아보기](#)

앱 비밀번호가 없습니다.


앱 비밀번호를 생성할 앱 및 기기를 선택하세요.

IFP Email

X

생성

적절한 이름을 입력한 후 생성 버튼을 선택합니다.



생성된 앱 비밀번호를 메일 설정의 비밀번호 입력란에 입력하면 계정 인증이 가능합니다.

한번 생성된 앱 비밀번호는 다시 확인할 수 없으므로 메일 앱의 비밀번호 저장 기능을 이용하거나, 앱 비밀번호를 별도로 기억해 놓아야 합니다.

2) 서버 정보

- 호스트 서버 : smtp.gmail.com
- 포트 번호 : 465 or 587 (SSL 체크 해제)

2. 네이버 메일 설정 방법

1) 메일 정보

- 일반 계정 로그인

일반적으로 사용하는 네이버 메일 계정, 비밀번호를 그대로 넣으면 계정 인증이 가능합니다.

- 2 단계 인증 계정 로그인



네이버 내 정보 > 보안설정 > 2 단계 인증 관리에 들어갑니다.

애플리케이션 비밀번호 관리에서 위와 같이 적절한 이름을 입력한 후 생성하기 버튼을 선택합니다.

생성된 비밀번호를 기억해두고 메일 앱의 비밀번호란에 입력하면 로그인에 성공합니다.

2) 서버 정보

- 호스트 서버 : smtp.naver.com
- 포트 번호 : 465 (SSL 체크 설정)